

TERRENO BUTI PER LATTE

Per il conteggio di *Clostridium tyrobutyricum*

FORMULA TIPICA (g/l)

Sodio acetato	8
Idrolisato triptico di caseina	10
Estratto di lievito	3
Estratto di carne	10
Amido solubile	1
Sodio cloruro	5

PREPARAZIONE

Sospendere 37 g di polvere in 900 ml di acqua distillata tiepida. Aggiungere 20 ml di sodio lattato 50% e 0,5 ml di acido cloridrico 37%. Sciogliere completamente la polvere e portare a volume 1000 ml con acqua distillata. Distribuire ed autoclavare a 121°C per 20 minuti.

pH 6,1 ± 0,2

IMPIEGO

Terreno Buti per Latte è indicato per determinazione con metodo MPN degli anaerobi sporigeni nel latte ed in particolare di *Clostridium butyricum* e *Clostridium tyrobutyricum*.

CONSERVAZIONE

Conservare a 10-30°C al riparo della luce, in luogo asciutto. In queste condizioni il terreno è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni evidenti di deterioramento della polvere (modifiche del colore, indurimento della polvere ecc.)

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il preparato qui descritto non è classificato come pericoloso ai sensi della legislazione vigente né contiene sostanze pericolose in concentrazioni ≥1%. Come per tutti i terreni in polvere anche la manipolazione del Terreno BUTI deve essere effettuata con una adeguata protezione delle vie respiratorie.

Il prodotto qui descritto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare le provette dopo il loro uso e prima dell'eliminazione come rifiuto

CONFEZIONI

4024181	Terreno Buti per Latte,	100 g (2,7 l)
4024182	Terreno Buti per Latte,	500 g (13,5 l)
4024184	Terreno Buti per Latte,	5 Kg (135 l)